

Gmail Android 版 設定マニュアル


目次

Gmail Android 版 設定マニュアル.....	1
1 POP 系の設定.....	2
1.1 初めて設定する場合 (追加メールアドレスの設定).....	2
1.2 設定内容の確認・変更.....	10
1.3 メールアドレス/パスワード変更後の設定変更.....	13
1.4 サーバーにメールを残さない設定.....	15
1.5 サブミッションポートの確認・変更.....	18
2 IMAP 系の設定.....	22
2.1 初めて設定する場合 (追加メールアドレスの設定).....	22
2.2 設定内容の確認・変更.....	30
2.3 POP 設定からの設定変更.....	30
2.4 メールアドレス/パスワード変更後の設定変更.....	34

1 POP 系の設定

1.1 初めて設定する場合（追加メールアドレスの設定）

1. メールを起動します。

 アイコンをタップし、メールを立ち上げます。

2. メールが立ち上がります。

(1) 初めてアカウントを設定する場合

① [スキップ]をタップしてください。



② [メールアドレスを追加]をタップしてください。



(2) メールアドレスを追加登録する場合。

- ① 受信トレイ画面左上の  をタップしてください。




- ② [メールアドレス]をタップしてください。



③ [アカウントを追加]をタップしてください。



3. 「メールのセットアップ」画面で、[その他]をタップしてください。




4. 「メールアドレスの追加」画面で[メールアドレス]を入力し、[手動セットアップ]をタップしてください。



5. アカウントのタイプを設定します。この章では[個人用 (POP3)]を選択し、[次へ]をタップしてください。



6. [パスワード]を入力し、[次へ]をタップしてください。



7. [受信サーバーの設定]画面で、[ユーザー名]に[アカウント ID]を入力し、[サーバー]に [secure.ccnw.ne.jp]と入力し、最後に[次へ]をタップしてください。



8. [送信サーバーの設定]画面で、[ユーザー名]に[アカウント ID]を入力し、[SMTP サーバー]に [secure.ccnw.ne.jp]と入力し、最後に[次へ]をタップしてください。



9. [アカウントのオプション]画面で、お好みの設定を行い、[次へ]をタップしてください。



10. 「アカウントの設定が完了しました。」画面で [名前] を入力し、[次へ]をタップしてください。



11. アカウントが追加されました。

1.2 設定内容の確認・変更

1. 受信トレイ画面左上の  をタップしてください。



2. 左に表示されたメニューの、[設定]をタップしてください。




3. アカウントの一覧が表示されます。確認・変更をおこなうアカウントを選択します。



4. アカウントの設定内容が表示されます。

下のほうにスクロールすると、受信設定、送信設定の項目が表示されます。




5. 3.の画面で[受信設定]/[送信設定]をタップすると、以下の画面が表示されます。

設定内容を変更したら、[完了]ボタンをタップします。

[受信設定]

[送信設定]



1.3 メールアドレス/パスワード変更後の設定変更

1. [ログインできませんでした]が表示されます。[ログイン]をタップします。



1. 受信サーバーの設定が表示されます。新しいパスワードを入力して、[次へ]ボタンをタップしてください。



2. 送信サーバーの設定が表示されます。新しいパスワードを入力して、[完了]ボタンをタップしてください。



1.4 サーバーにメールを残さない設定


1. 受信トレイ画面左上の  をタップしてください。



2. 左に表示されたメニューの、[設定]をタップしてください。




3. アカウントの一覧が表示されます。確認・変更をおこなうアカウントを選択します。



4. アカウントの設定内容が表示されます。
下のほうにスクロールし、[受信設定]をタップします。



5. 受信設定画面の[サーバーからメールを削除]をタップし、[受信トレイから削除したとき]を選択して、[完了]ボタンをタップしてください。



1.5 サブミッションポートの確認・変更

1. 受信トレイ画面左上の **☰** をタップしてください。




2. 左に表示されたメニューの、[設定]をタップしてください。



3. アカウントの一覧が表示されます。確認・変更をおこなうアカウントを選択します。



4. アカウントの設定内容が表示されます。
下のほうにスクロールし、[送信設定]をタップします。



5. 送信設定画面のポートに[587]が設定されている場合が、サブミッションポートの設定です。



6. 送信設定画面で以下の通り入力し、最後に[完了]ボタンをタップします。



①	ログインが必要	チェックをしてください
②	ユーザー名	アカウント ID を入力してください
③	パスワード	パスワードを入力してください
④	SMTP サーバー	[secure.ccnw.ne.jp]を入力してください。
⑤	ポート	[465]を入力してください
⑥	セキュリティの種類	[SSL/TLS]を選択してください

7. 受信設定画面で以下の通り変更し、最後に[完了]ボタンをタップします。




①	サーバー	[secure.ccnw.ne.jp]を入力してください
②	ポート	[995]を入力してください
③	セキュリティの種類	[SSL/TLS]を選択してください

2 IMAP 系の設定

2.1 初めて設定する場合（追加メールアドレスの設定）

1. メールを起動します。

 アイコンをタップし、メールを立ち上げます。

2. メールが立ち上がります。

(1) 初めてアカウントを設定する場合

① [スキップ]をタップしてください。



② [メールアドレスを追加]をタップしてください。



(2) メールアドレスを追加登録する場合。

- ① 受信トレイ画面左上の  をタップしてください。




- ② [メールアドレス]をタップしてください。



③ [アカウントを追加]をタップしてください。



3. 「メールのセットアップ」画面で、[その他]をタップしてください。



4. 「メールアドレスの追加」画面で[メールアドレス]を入力し、[手動セットアップ]をタップしてください。



5. アカウントのタイプを設定します。この章では[個人用 (IMAP)]を選択し、[次へ]をタップしてください。



6. [パスワード]を入力し、[次へ]をタップしてください。



7. [受信サーバーの設定]画面で、[ユーザー名]に[アカウント ID]を入力し、[サーバー]に [imap.ccnw.ne.jp]と入力し、最後に[次へ]をタップしてください。



8. [送信サーバーの設定]画面で、[ユーザー名]に[アカウント ID]を入力し、[SMTP サーバー]に [imap.ccnw.ne.jp]と入力し、最後に[次へ]をタップしてください。



9. [アカウントのオプション]画面で、お好みの設定を行い、[次へ]をタップしてください。



10. 「アカウントの設定が完了しました。」画面で [名前] を入力し、[次へ]をタップしてください。



11. アカウントが追加されました。

2.2 設定内容の確認・変更

1. 「[1.2 設定内容の確認・変更](#)」の手順と同様です。

2.3 POP 設定からの設定変更

1. 同じメールアドレスのアカウントは追加できませんので、まず、POP 設定のアカウントを削除します。

※ 削除したアカウントは元に戻せませんので、よく確認のうえ削除してください。
POP 形式で受信したメールが参照できなくなります。

- ① 受信トレイ画面左上の  をタップしてください。




② [メールアドレス]をタップしてください。



③ [アカウントを管理]をタップしてください。




- ④ 削除するアカウントの種類 [個人用(POP3)] をタップしてください。



- ⑤ 削除する POP 設定のアカウントを選択します。



- ⑥ 右上の  をタップします。



- ⑦ [アカウントを削除]をタップします。



- ⑧ 確認画面が表示されます。[アカウントを削除]をタップします。



- ⑨ アカウントが削除されました。
[戻る]をタップして、終了してください。

2. 「[2.1 追加メールアドレスの設定](#)」と同じ手順で、IMAPのアカウントを追加します。

2.4 メールアドレス/パスワード変更後の設定変更

1. 「[1.3 メールアドレス/パスワード変更後の設定変更](#)」と同じ手順で変更してください。