

iPad メール 設定マニュアル


目次

1	POP 系の設定.....	2
1.1	初めて設定する場合（追加メールアドレスの設定）.....	2
1.2	設定内容の確認・変更	6
1.3	メールアドレス変更後の設定変更	11
1.4	メールパスワード変更後の設定変更.....	16
1.5	サーバにメールを残さない設定	18
1.6	サブミッションポートの確認・変更.....	22
2	IMAP 系の設定	27
2.1	初めて設定する場合（追加メールアドレスの設定）.....	27
2.2	設定内容の確認・変更	31
2.3	POP 設定からの設定変更	32
2.4	メールアドレス変更後の設定変更	34
2.5	メールパスワード変更後の設定変更.....	34


1 POP 系の設定

1.1 初めて設定する場合（追加メールアドレスの設定）


1. [設定]を起動します。




2. 設定画面が開きます。下のほうにスクロールして[メール]をタップします。




3. メールの設定画面が開きます。[アカウントを追加]をタップします。



4. [その他]をタップしてください。



5. [メールアカウントを追加]をタップしてください。



6. 新規アカウントの追加画面で「名前」、「メール」、「パスワード」を入力して、[次へ]をタップしてください。




7. 詳細入力画面が表示されます。[POP]を選択し、以下のように入力し、最後に[保存]をタップしてください。




①	受信メールサーバ	ホスト名	[secure.ccnw.ne.jp]を入力してください
②		ユーザ名	アカウント ID を入力してください
③		パスワード	先ほど入力した値が●で表示されています
④	送信メールサーバ	ホスト名	[secure.ccnw.ne.jp]を入力してください
⑤		ユーザ名	アカウント ID を入力してください
⑥		パスワード	パスワードを入力してください

1.2 設定内容の確認・変更

1. [設定]を起動します。



2. 設定画面が開きます。下のほうにスクロールして[メール]をタップします。



3. メールの設定画面が開きます。[アカウント]をタップします。



4. アカウントの一覧が表示されます。確認したいアカウントをタップします。



5. アカウント情報が表示されます。

(1)をタップすると送信サーバ、(2)をタップすると受信サーバの詳細設定が確認できます。



(1) 送信メールサーバの確認

- ① 以下の画面が表示されます。確認したいサーバをタップします。




- ② 詳細が表示されます。




- ③ [認証]をタップすると、認証の設定が確認できます。

確認が終わりましたら、左上の[<XXXX]をタップし、元の画面に戻ります。



- ④ 元の画面に戻ります。

設定を変更し保存したい場合は[完了]、変更していない場合や変更を保存したくない場合は[キャンセル]をタップします。



(2) 受信サーバの確認

- ① 以下の画面が表示されます。



- ② [認証]をタップすると、認証の設定が確認できます。

確認が終わりましたら、左上の[<XXXX]をタップし、元の画面に戻ります。



- ③ 元の画面に戻ります。

- ④ [サーバから削除]をタップすると、サーバにメールを残さない設定ができます。

変更する場合は、[受信ボックスからの削除時]を選択して、左上の[<詳細]ボタンをタップしてください。



- ⑤ 元の画面に戻ります。左上の[<XXXX]をタップし、元の画面に戻ります。



- ⑥ 設定を変更し保存したい場合は[完了]、変更していない場合や変更を保存したくない場合は[キャンセル]をタップします。

iPad 14:26 73%

キャンセル ma.ccnw.ne.jp 完了

アカウント ☒

POPアカウント情報

名前 山田 太郎

メール ccnw-demo05@ma.ccnw.ne.jp >

説明 ma.ccnw.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名 secure.ccnw.ne.jp

ユーザ名 ac44079

パスワード *****

送信メールサーバ

SMTP secure.ccnw.ne.jp >

詳細 >


アカウントを削除

1.3 メールアドレス変更後の設定変更


1. [メールを取得できません]が表示されます。[設定]をタップしてください。



2. [設定]を起動します。



3. 設定画面が開きます。下のほうにスクロールして[メール]をタップします。



4. メールの設定画面が開きます。[アカウント]をタップします。




5. アカウントの一覧が表示されます。確認したいアカウントをタップします。




6. アカウントの情報を表示します。[メール]をタップします。



7. [別のメールを追加...]をタップします。



8. 新しいメールアドレスを入力します。



9. 古いメールアドレスを削除します。

変更前のメールアドレスを左にスワイプします。[削除]が表示されますのでタップします。



10. 左上の[<XXXX]をタップし、元の画面に戻ります。



1 1. 元の画面に戻ります。受信メールサーバの[ユーザ名]を変更します。

変更が終わりましたら、[SMTP]をタップしてください。




1 2. メールアドレスを変更するサーバをタップします。



1 3. 送信メールサーバの[ユーザ名]を変更します。

変更が終わりましたら、[完了]をタップしてください。



1 4. 元の画面に戻ります。左上の[<XXXX]をタップし、元の画面に戻ります。




15. [完了]をタップして設定を保存します。

The screenshot shows the 'Accounts' settings page on an iPad. At the top, there are buttons for 'キャンセル' (Cancel) and '完了' (Done), with '完了' highlighted by a red rectangle. Below the header, the account is named 'ma.ccnw.ne.jp'. The 'アカウント' (Account) toggle is turned on. The 'POPアカウント情報' (POP Account Information) section includes fields for '名前' (Name) set to '山田 太郎', 'メール' (Email) set to 'ccnw-demo10@ma.ccnw.ne.jp', and '説明' (Description) set to 'ma.ccnw.ne.jp'. The '受信メールサーバ' (Incoming Mail Server) section shows 'ホスト名' (Host Name) as 'secure.ccnw.ne.jp', 'ユーザ名' (Username) as 'ac44079', and a masked 'パスワード' (Password). The '送信メールサーバ' (Outgoing Mail Server) section shows 'SMTP' set to 'secure.ccnw.ne.jp'. At the bottom, there is a '詳細' (Details) link and a red button labeled 'アカウントを削除' (Delete Account).

1.4 メールパスワード変更後の設定変更

1. [メールを取得できません]が表示されます。[OK]をタップしてください。




2. 受信メールサーバの[パスワード]を変更します。

変更が終わりましたら送信メールサーバの[SMTP]をタップします。




3. パスワードを変更するサーバをタップします。




4. 送信メールサーバの[パスワード]を変更します。

変更が終わりましたら、[完了]をタップしてください。




1.5 サーバにメールを残さない設定


1. [設定]を起動します。



2. 設定画面が開きます。下のほうにスクロールして[メール]をタップします。



3. メールの設定画面が開きます。[アカウント]をタップします。




4. アカウントの一覧が表示されます。確認したいアカウントをタップします。



5. アカウント情報が表示されます。[詳細]をタップします。



6. 以下の画面が表示されます。[サーバから削除]をタップします。



7. [しない]を選択して、左上の[<詳細]ボタンをタップしてください。



8. 元の画面に戻ります。左上の[<XXXX]をタップし、元の画面に戻ります。




9. [完了]をタップし設定を保存します。




1.6 サブミッションポートの確認・変更


1. [設定]を起動します。



2. 設定画面が開きます。下のほうにスクロールして[メール]をタップします。



3. メールの設定画面が開きます。[アカウント]をタップします。




4. アカウントの一覧が表示されます。確認したいアカウントをタップします。



5. アカウント情報が表示されます。[SMTP]をタップします。



6. 送信メールサーバのポートに[587]が設定されている場合、サブミッションポートの設定です。



7. 以下の通り入力し、最後に[完了]ボタンをタップします。



①	ホスト名	[secure.ccnw.ne.jp]を入力してください
②	ユーザ名	メールアドレスを入力してください
③	パスワード	パスワードを入力してください
④	SSL を使用	オンにしてください
⑤	認証	パスワードに設定してください
⑥	サーバポート	[465]を入力してください

8. 以下の通り設定し、入力が終わりましたら、[詳細]をタップしてください。



①	ホスト名	[secure.ccnw.ne.jp]を入力してください
---	------	------------------------------

9. 詳細画面で以下の通り変更し、左上の[<サブミッション]をタップし、元の画面に戻ります。



①	SSL を使用	オンにしてください
②	認証	パスワードに設定してください
③	サーバポート	[995]を入力してください


10. 最後に[完了]をタップしてください。




2 IMAP 系の設定

2.1 初めて設定する場合（追加メールアドレスの設定）


1. [設定]を起動します。




2. 設定画面が開きます。下のほうにスクロールして[メール]をタップします。




3. メールの設定画面が開きます。[アカウントを追加]をタップします。



4. [その他]をタップしてください。




5. [メールアカウントを追加]をタップしてください。



6. 新規アカウントの追加画面で「名前」、「メール」、「パスワード」を入力して、[次へ]をタップしてください。




7. 詳細入力画面が表示されます。以下のように入力し、最後に[次へ]をタップしてください。



①	受信メールサーバ	ホスト名	[imap.ccnw.ne.jp]を入力してください
②		ユーザ名	メールアドレスを入力してください
③		パスワード	先ほど入力した値が●で表示されています
④	送信メールサーバ	ホスト名	[imap.ccnw.ne.jp]を入力してください
⑤		ユーザ名	メールアドレスを入力してください
⑥		パスワード	パスワードを入力してください

8. [メール]のみ[有効]にした状態で、[保存]ボタンをタップしてください。

※[メモ]は[無効]にしてください。




2.2 設定内容の確認・変更

1. 「[1.2 設定内容の確認・変更](#)」の手順と同様です。
2. IMAP の場合は、メールボックスの特性が設定できます。
アカウント画面の[詳細]をタップします。



3. IMAP 上のフォルダの構成が設定できます。



2.3 POP 設定からの設定変更

1. 「[2.1 追加メールアドレスの設定](#)」と同じ手順で、IMAP のアカウントを追加します。

2. POP 設定のアカウントを削除します。

※ 削除したアカウントは元に戻せませんので、よく確認のうえ削除してください。

POP 形式で受信したメールが参照できなくなります。

3. 「[1.2 設定内容の確認・変更](#)」でアカウントの一覧を表示します。

POP の設定のアカウントをタップします。



4. [アカウントを削除]をタップします。



5. 確認画面が表示されます。[削除]をタップします。



6. POP 設定のアカウントが削除されました。



2.4 メールアドレス変更後の設定変更

1. 「[1.3 メールアドレス変更後の設定変更](#)」と同じ手順で変更してください。

2.5 メールパスワード変更後の設定変更

1. 「[1.4 メールパスワード変更後の設定変更](#)」と同じ手順で変更してください。