Windows 10 標準メール 設定マニュアル

目次

1	POP	・系の設定	2
	1.1	初めて設定する場合(追加メールアドレスの設定)	2
	1.2	設定内容の確認・変更	8
	1.3	メールアドレス変更後の設定変更	. 12
	1.4	メールパスワード変更後の設定変更	. 16
	1.5	サーバーにメールを残さない設定	. 17
	1.6	サブミッションポートの確認・変更	. 17
2	IMA	P 系の設定	. 19
	2.1	初めて設定する場合(追加メールアドレスの設定)	. 19
	2.2	設定内容の確認・変更	. 25
	2.3	POP 設定からの設定変更	25
	2.4	メールアドレス変更後の設定変更	. 28

- 1 POP 系の設定
 - 1.1 初めて設定する場合(追加メールアドレスの設定)
 - 1. Windows10 メールを起動します。



スタート 🕂 をクリックし、[メール]をクリックします。

- 2. メールが立ち上がります。
- (1) 初めてアカウントを設定する場合。
- ① [+ アカウントの追加]をクリックします。



(2) アカウントを追加する場合



3 / 30

② [アカウントの管理]をクリックします。



③ [+ アカウントの追加]をクリックします。



3. アカウントの追加画面が表示されます。

[詳細設定]をクリックします。

アカウントの追加 ×					
アカウントの選択					
Outlook.com Outlook.com, Live.com, Hotmail, MSN					
EXChange Exchange, Office 365					
Google					
iCloud					
その他のアカウント POP、IMAP					
父 詳細設定					
閉じる					

4. 詳細設定のアカウントの種類が表示されます。

[インターネット メール]をクリックします。

アカウントの追加 ×	
詳細設定 セットアップするアカウントの種類を選択します。不明な場合は、サービ ス プロバイダーに確認してください。	
Exchange ActiveSync Exchange、および Exchange ActiveSync を使用するその他のアカウントが含まれま す。	
インターネット メール POP または IMAP アカウントを使用すると、Web ブラウザーでメールを表示できます。	
キャンセル	

5. アカウントの設定を行います。「アカウント ID 通知書」に記載されたメールサーバ設定情報を元 に入力し、最後に[サインイン]ボタンをクリックします。

アカウントの追加		×
インターネット メール アカウント		
メール アドレス		
ccnw-demo04@me.ccnw.ne.jp	1	×
フ_ff_ タ		
ュージー名 ab61681	2	
例: kevinc、kevinc@contoso.com、domair	n¥kevinc	
	2	
	•	
アカウント名		
ccnw-demo04@me.ccnw.ne.jp	4	
この名前を使用してメッセージを送信		
山田太郎	5	×
secure.ccnw.ne.ip:995	e	
	U	
アカウントの種類		
POP3	\bigcirc	\sim
メールの送信 (SMTP) サーバー		
secure.ccnw.ne.jp:465	8	
✓ 送信サーバーには、認証が必要です	9	
✔ 送信メールに同じユーザー名とパスワードを	使用する	
✓ 受信メールには SSL が必要		
✓ 送信メールには SSL が必要		
	🗸 サインイン	Χ キャンセル

1	メールアドレス	「電子メールアドレス」を入力してください
2	ユーザー名	「アカウント ID」を入力してください
3	パスワード	「パスワード」を入力してください
4	アカウント名	このアカウントの管理用の名前を入力してください
5	この名前を使用してメッセージを送信	送信先メールに表示される名前となります
6	受信メールサーバー	[secure.ccnw.ne.jp:995]を入力して下さい
\bigcirc	アカウントの種類	「POP3」を選択してください
8	メールの送信(SMTP)サーバー	[secure.ccnw.ne.jp:465]を入力して下さい
9	各チェック項目	■送信サーバーには、認証が必要です。
		■送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する
		■受信メールには SSL が必要
		■送信メールには SSL が必要

6. [完了]ボタンをクリックします。

アカウントの追加	×
すべて完了しました。 アカウントは正常にセットアップされました。 ご ccnw-demo04@me.ccnw.ne.jp	
スマートフォンでの Outlook でメールがさらに便利に 任意のメール アカウントに接続して、外出 先で職場や個人の予定表にアクセスでき ます。無料でご利用いただけます。	
	✓ 完了

7.元の画面に戻ります。

[受信トレイに移動]ボタンをクリックします。(環境によっては[開始]ボタンと表示されている場合があります。)

X-11				×
	追加したアカウント:	-	٩.	
and the second second	十 アカウントの追加			
	25./= \1./- 37.5h			
The second s	大口でプロング制			

1.2 設定内容の確認・変更



2. [アカウントの管理]をクリックします。



8 / 30

3. 確認したいアカウントをクリックします。



4. アカウントの設定画面が開きます。

[メールボックスの同期設定を変更]をクリックします。

アカウントの設定	×			
ccnw-demo04@me.ccnw.ne.jp アカウントの設定				
ccnw-demo04@me.ccnw.n	e.jp			
ユーザー名				
ab61681				
パスワード				
•••••••	••			
アカウント名				
ccnw-demo04@me.ccnw.ne.jp				
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオブションです。				
コンテンツを同期するためのオプションです。				
コンテンツを同期するためのオブションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。				
コンテンツを同期するためのオプションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。				
コンテンツを同期するためのオプションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。				
コンテンツを同期するためのオプションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。				
コンテンツを同期するためのオブションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。				

- 5. アカウントの設定画面が開きます。
 - [メールボックスの詳細設定]をクリックします。

アカウントの設定 X				
ccnw-demo04@me.ccnw.ne.jp の同期設定				
新しいメールをダウンロードする頻度				
使用状況に応じて ~				
1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントを チェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量 とバッテリーを節約します。				
現在の同期間隔: 2 時間ごと				
✓ 常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする				
ダウンロードするメールの期間				
過去 3 か月間 🛛 🗸 🗸				
この名前を使用してメッセージを送信				
山田太郎				
同期オプション				
٨-١٢				
(オン				
メールボックスの詳細設定 受信および送信メール サーパーの情報				
	1			
完了 キャンセル				

6. アカウントの設定画面が開きます。同期設定が確認できるようになります。

アカウントの設定	アカウントの設定 ×				
ccnw-demo04@me.ccnw.ne.jp の同期設定					
新しいメールをダウンロードする頻度					
使用状況に応じて					
1 日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントを チェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量 とパッテリーを節約します。					
現在の同期間隔: 2 時間ごと					
💙 常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする					
ダウンロードするメールの期間					
過去 3 か月間	\sim				
この名前を使用してメッセージを送信					
山田太郎					
同期オプション					
メール					
オン					
受信メール サーバー					
secure.ccnw.ne.jp:995					
送信 (SMTP) メール サーバー					
secure.ccnw.ne.jp:465					
✓ 送信サ−バ−は認証が必要					
✔ メールの送信に同じユーザー名とパスワー	ドを使う				
✓ 受信メールに SSL を使う					
✓ 送信メールに SSL を使う					
完了	キャンセル				

- 1.3 メールアドレス変更後の設定変更
 - パスワードが認識されないと、タイトルバーの下に以下のように警告が表示されます。
 [閉じる]ボタンをクリックしてください。



2. 「1.1 追加メールアドレスの設定」と同じ手順で、新しいメールアドレスでアカウントを追加し

ます。

- その後、不要になったメールアドレス変更前のアカウントを削除します。
 ※ 削除したアカウントは元に戻せませんので、よく確認のうえ削除してください。
- 4. 👸 をクリックします。



5. [アカウントの管理]をクリックします。



6. 削除するアカウントをクリックします。



7. アカウントの設定画面が開きます。

[アカウントの削除]をクリックします。

アカウントの設定 ×					
ccnw-demo03@ma.ccnw.ne.jp アカウントの設定					
ccnw-demo03@ma.ccnw.ne.jp					
ユーザー名					
ac44077					
パスワード					
•••••					
アカウント名					
ccnw-demo03@ma.ccnw.ne.jp					
メールポックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオプションです。 コンテンツを同期しています					
アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。					
保存 キャンセル					

8. [削除]ボタンをクリックします。

アカウントの設定	×
このアカウントを削除します	か?
ccnw-demo03@ma.ccn	w.ne.jp
このアカウントを削除すると、このアフ のコンテンツがこのデバイスから削除	カウントに関連付けられているすべて されます。
続行しますか?	
削除	キャンセル

- 1.4 メールパスワード変更後の設定変更
 - パスワードが認識されないと、タイトルバーの下に以下のように警告が表示されます。
 [アカウントの修正]ボタンをクリックします。

受信トレイ	- ccnw-demo03@ma.ccnw.ne.jp - メール				o x
ccnw-d	demo03@ma.ccnw.ne.jp アカウントの設定	が最新ではありませ	ん。 <u>詳細を表示</u>	アカウントの修正	閉じる
=+	検索 ク 受信トレイ	্য কেন্দ্			
A 口 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4 8	ここに表示するアイテムはまだる	ちりません			

2. 新しいパスワードを入力し、[保存]ボタンをクリックします。

要確認	×
要確認	
このアカウントのパスワードを更新して	ください。
ccnw-demo03@ma.ccnv	v.ne.jp
ユーザー名	
ac44077	
パスワード	
•••••	ି
キャンセル	保存

1.5 サーバーにメールを残さない設定

Windows10 メールではサーバーにメッセージを残さない設定はできません。

1.6 サブミッションポートの確認・変更

- 1. 「<u>1.2 設定内容の確認・変更</u>」の手順で、以下の画面を表示します。 以下の場合、サブミッションポートの設定がされていることになります。
 - ① 送信(SMTP)サーバーにポート番号[587]が設定されている。
 - ② [送信サーバーは認証が必要]にチェックが入っている。
 - ③ [メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う]にチェックが入っている。

アカウントの設定 ×			
ccnw-demo04@me.ccnw.ne.jp の同期設定			
新しいメールをダウンロードする頻度			
使用状況に応じて ~			
- 1 日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントを チェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量 とパッテリーを節約します。			
現在の同期間隔: 2 時間ごと			
✔ 常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする			
ダウンロードするメールの期間			
過去 3 か月間 🛛 🗸 🗸			
この名前を使用してメッセージを送信			
山田太郎			
同期オプション			
メール			
() オン			
受信メール サーバー			
pop.me.ccnw.ne.jp:110			
送信 (SMTP) メール サーバー			
smtp.ccnw.ne.jp:587			
✓ 送信サーバーは認証が必要 ②			
✓ メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う ③			
受信メールに SSL を使う			
□ 送信メールに SSL を使う			
完了 キャンセル			

2. 以下の通り設定し、[完了]ボタンをクリックします。

アカウントの設定 ×				
ccnw-demo04@me.ccnw.ne.jp の同期設定				
新しいメールをダウンロードする頻度				
使用状況に応じて				
現在の同期間隔: 2 時間ごと				
✔ 常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする				
ダウンロードするメールの期間				
過去 3 か月間 🛛 🗸 🗸				
この名前を使用してメッセージを送信				
山田太郎				
同期オプション				
х–л,				
(オン				
受信メール サーバー				
secure.ccnw.ne.jp:995				
送信 (SMTP) メール サーバー				
secure.ccnw.ne.jp:465				
✓ 送信サーバーは認証が必要				
✓ メールの送信に回しユーリー名とハスワートを使う				
✓ 受信メールに SSL を使う				
✓ 送信メールに SSL を使う				
+7				
元「キャンセル				

1	受信メールサーバー	[secure.ccnw.ne.jp:995]を入力して下さい
2	メールの送信(SMTP)サーバー	[secure.ccnw.ne.jp:465]を入力して下さい
3	各チェック項目	全てチェック状態にしてください

- 2 IMAP 系の設定
 - 2.1 初めて設定する場合(追加メールアドレスの設定)
 - 1. Windows メールを起動します。



スタート 手 をクリックし、[メール]をクリックします。

- 2. メールが立ち上がります。
- (1) 初めてアカウントを設定する場合。
- ① [+ アカウントの追加]をクリックします。



(2) アカウントを追加する場合



20 / 30

② [アカウントの管理]をクリックします。



③ [+ アカウントの追加]をクリックします。



3. アカウントの追加画面が表示されます。

[詳細設定]をクリックします。

アカウントの追加		\times	
ፖታታ	アカウントの選択		
0	Outlook.com Outlook.com, Live.com, Hotmail, MSN		
E	Exchange Exchange, Office 365		
G	Google		
\square	iCloud		
\square	その他のアカウント POP、IMAP		
₽	詳細設定		
	閉じる		

4. 詳細設定のアカウントの種類が表示されます。

[インターネット メール]をクリックします。

アカウントの追加 ×	
詳細設定 セットアップするアカウントの種類を選択します。不明な場合は、サービ ス プロバイダーに確認してください。	
Exchange ActiveSync Exchange、および Exchange ActiveSync を使用するその他のアカウントが含まれま す。	
インターネット メール POP または IMAP アカウントを使用すると、Web ブラウザーでメールを表示できます。	
キャンセル	

5. アカウントの設定を行います。

以下の通り入力し、最後に[サインイン]ボタンをクリックします。

アカウントの追加	×
インターネット メール アカウント	
メール アドレス	
ccnw-demo04@me.ccnw.ne.jp	1
ヿ_ ザータ	
ab61681	2
l	
	3
	9
アカウント名	
ccnw-demo04@me.ccnw.ne.jp	4
この名前を使用してメッセージを送信	
山田太郎	5
<i>平信</i> ノ_Ⅱ. ++_パ_	
jimap.ccnw.ne.in:993	6
アカウントの種類	
IMAP4	⑦ ~
メールの送信 (SMTP) サーバー	
imap.ccnw.ne.jp:465	8
✓ 法信サーハーには、認証か必要です	
✔ 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する	
✓ 受信メールにけ ssi が必要	9
✓ 送信メールには SSL が必要	
✓ サインイン	× キャンセル

1	メールアドレス	「電子メールアドレス」を入力してください
2	ユーザー名	「アカウント ID」を入力してください
3	パスワード	「パスワード」を入力してください
4	アカウント名	このアカウントの管理用の名前を入力してください
(5)	この名前を使用してメッセージを送信	「送信先メールに表示される名前」となります
6	受信メールサーバー	[imap.ccnw.ne.jp:993]を入力してください
\bigcirc	アカウントの種類	[IMAP4]を選択してください
8	メールの送信(SMTP)サーバー	[imap.ccnw.ne.jp:465]を入力してください
9	各チェック項目	全てチェック状態にしてください

6. [完了]ボタンをクリックします。

アカウントの追加	×
すべて完了しました。 アカウントは正常にセットアップされました。 ご ccnw-demo04@me.ccnw.ne.jp	,
スマートフォンでの Outlook でメールがさらに便利に 任意のメール アカウントに接続して、外出 先で職場や個人の予定表にアクセスでき ます。 無料でご利用いただけます。	<complex-block></complex-block>
	✓ 完了

7.元の画面に戻ります。

[受信トレイに移動]ボタンをクリックします。(環境によっては[開始]ボタンと表示されている場合があります。)



2.2 設定内容の確認・変更

- 1. 「1.2 設定内容の確認・変更」の手順と同様です。
- 2.3 POP 設定からの設定変更
 - 1. 「2.1 追加メールアドレスの設定」と同じ手順で、IMAPのアカウントを追加します。
 - 2. POP 形式のアカウントを削除します。
 - ※ 削除したアカウントは元に戻せませんので、よく確認のうえ削除してください。 POP 形式で受信したメールが参照できなくなります。



3. 🐼 をクリックします。

4. [アカウントの管理]をクリックします。



5. 削除するアカウントをクリックします。



6. アカウントの設定画面が開きます。

[アカウントの削除]をクリックします。

アカウントの設定 ×
ccnw-demo03@ma.ccnw.ne.jp アカウントの設定
ccnw-demo03@ma.ccnw.ne.jp
ユーザー名
ac44077
パスワード
•••••
アカウント名
ccnw-demo03@ma.ccnw.ne.jp
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオブションです。 コンテンツを同期しています
アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。
保存 キャンセル

7. [削除]ボタンをクリックします。

アカウントの設定 ×
このアカウントを削除しますか?
ccnw-demo03@ma.ccnw.ne.jp
このアカウントを削除すると、このアカウントに関連付けられているすべて のコンテンツがこのデバイスから削除されます。
続行しますか?
削除 キャンセル

- 2.4 メールアドレス変更後の設定変更
 - 1. 「2.1 追加メールアドレスの設定」と同じ手順で、新しいメールアドレスでアカウントを追加し ます。

その後、不要になったメールアドレス変更前のアカウントを削除します。 ※ 削除したアカウントは元に戻せませんので、よく確認のうえ削除してください。

- 検索 P 3 🕾 受信トレイ すべて ~ ここに表示するアイテムはまだありません ல

3. [アカウントの管理]をクリックします。



2. 💦 をクリックします。

4. 削除するアカウントをクリックします。



5. アカウントの設定画面が開きます。

[アカウントの削除]をクリックします。



6. [削除]ボタンをクリックします。

アカウントの設定 ×
このアカウントを削除しますか?
ccnw-demo03@ma.ccnw.ne.jp
このアカウントを削除すると、このアカウントに関連付けられているすべて のコンテンツがこのデバイスから削除されます。
続行しますか?
削除 キャンセル

- 2.5 メールパスワード変更後の設定変更
 - 1. 「1.4 メールパスワード変更後の設定変更」と同じ手順で変更してください。