Windows 11 標準メール 設定マニュアル

目次

Window	/s 11 標準メール 設定マニュアル	1
1 P	DP 系の設定	2
1.1	POP メールアドレスの設定	2
1.2	サーバ設定の確認・変更	7
1.3	メールアドレス変更後の設定変更1	0
1.4	メールパスワード変更後の設定変更1	3
1.5	サーバーにメールを残さない設定1	5
1.6	サブミッションポートの確認・変更1	5
2 IN	1AP 系の設定	7
2.1	IMAP メールアドレスの設定1	7
2.2	サーバ設定の確認・変更2	1
2.3	POP 設定からの設定変更	1
2.4	メールアドレス変更後の設定変更	4
2.5	メールパスワード変更後の設定変更2	6

1 POP 系の設定

- 1.1 POP メールアドレスの設定
 - [1] Windows11 メールを起動します。

スタート 🚹 をクリックし、[メール]をクリックします。



[2] メールが立ち上がります。



لا−×		– 🗆 X
	検索	C ≫≣
+ メールの新規作成		すべて 🗸
ዶ アカウント		
and the second		
And Designation of the		
Contraction Con		

[3] [アカウントの管理]をクリックします。

X-JL		- 🗆 X
	検索	設定
+ メールの新規作成		アカウントの管理
		個人用設定
ዶ アカウント		自動応答
		優先受信トレイ
		メッセージ一覧
		閲覧ウィンドウ
		署名
		既定のフォント
		通知
		メール セキュリティ
		新機能
		Android および iOS 用 Outlook
し スマートフォンでメールを受信		ヘルプ
⊠ 📓 x ⁶ ♦⁄ 🛱		トラスト センター

[4] [+ アカウントの追加]をクリックします。

x-JL		– 🗆 X
	検索	アカウントの管理
+ メールの新規作成		設定を編集するアカウントを選びます。
ጽ ምክታንኑ		② 受信トレイのリンク
		十 アカウントの追加
Contract of		
Philip State		
and the second second		
Contraction of the local division of the loc		

[5] アカウントの追加画面が表示されます。

[詳細設定]をクリックします。

アカウントの	の追加	×
	Outlook.com Outlook.com、Live.com、Hotmail、MSN	
0	Office 365 Office 365、Exchange	
G	Google	
\square	iCloud	
\square	その他のアカウント POP、IMAP	
⋫	詳細設定	

[6] 詳細設定のアカウントの種類が表示されます。

[インターネット メール]をクリックします。

アカウントの追加	×
詳細設定 セットアップするアカウントの種類を選択します。不明な場合は、サービス フ ロバイダーに確認してください。	Ĵ
Exchange ActiveSync Exchange、および Exchange ActiveSync を使用するその他のアカウントが含まれま す。	
インターネット メール POP または IMAP アカウントを使用すると、Web ブラウザーでメールを表示できます。	
X +r	ンセル

[7] アカウントの設定を行います。「アカウント ID 通知書」に記載されたメールサーバ設定情報を元に 入力し、最後に[サインイン]ボタンをクリックします。

アカウントの追加 X
インターネット メール アカウント
メール アドレス
@me.ccnw.ne.jp 1
コーザー名
aa (2)
例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc
パスワード
•••••• 3
@me.ccnw.ne.jp (4)
この名前を使用していわージを洋信
CCNet_太郎 5
受信メール サーバー secure convine in:995 6
Sectore and the sectore and th
アカウントの種類
POP3 (/)
メールの送信 (SMTP) サーバー
secure.ccnw.ne.jp:465
✓ 送信サーバーには、認証が必要です
✓ 送信メールに同じコーザー名とパスワードを使用する
9
✓ 受信メールには SSL が必要
✓ 送信メールには SSL が必要
✓ サインイン × キャンセル

1	メールアドレス	「電子メールアドレス」を入力してください
2	ユーザー名	「アカウント ID」を入力してください
3	パスワード	「パスワード」を入力してください
4	アカウント名	このアカウントの管理用の名前を入力してください
(5)	この名前を使用してメッセージ	送信相手に表示したい名前を入力してください。
	を送信	
6	受信メールサーバー	[secure.ccnw.ne.jp:995]を入力して下さい
\bigcirc	アカウントの種類	「POP3」を選択してください
8	メールの送信(SMTP)サーバー	[secure.ccnw.ne.jp:465]を入力して下さい
9	各チェック項目	図送信サーバーには、認証が必要です。
		図送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する
		図受信メールには SSL が必要
		図送信メールには SSL が必要

[8] [完了]ボタンをクリックします。



- 1.2 サーバ設定の確認・変更
 - [1] 🐼 をクリックします。

受信トレイ - @me.ccnw.ne		- 🗆 ×			
=	検索	C ≫≣			
+ メールの新規作成	受信トレイ	すべて 🗸			
ዶ ፖክታント					
@me @me.ccn					
🗅 フォルダー					
受信トレイ					
その他					
	ここに表示するアイテムはまだありません	,			
and the state of					
スマートフォンでメールを受信					

[2] [アカウントの管理]をクリックします。

受信	トレイ - @me.ccnw.ne				-	×
≡		検索		設定		
+	メールの新規作成	受信トレイ		アカウントの管理		
				個人用設定		
<u></u> А	アカウント			自動応答		
	@me @me.ccn			優先受信トレイ		
•				メッセージー覧		
	フォルダー			閲覧ウィンドウ		
	受信トレイ			署名		
	その他			既定のフォント		
				通知		
		~~	に表示す	メール セキュリティ		
	and the second			新機能		
				Android および iOS 用 Outlool	k	
	スマートフォンでメールを受信			ヘルプ		
	ä _{A^A}			トラスト センター		

[3] 確認したいアカウントをクリックします。



[4] アカウントの設定画面が開きます。

[メールボックスの同期設定を変更]をクリックします。

アカウントの設定	×
@me 設定	e.ccnw.ne.jp アカウントの
@me.co	:nw.ne.jp
ユーザー名	
aa	
パスワード	
••••••	•••
アカウント名	
@me.ccnw.n	e.jp
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオプションです。	
アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。	
保存	キャンセル

[5] アカウントの設定画面が開きます。

[メールボックスの詳細設定] をクリックします。

アカウントの設定 メ
@me.ccnw.ne.jp の同期設定
新しいメールをダウンロードする頻度
使用状況に応じて ~
- 1 日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントを チェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量 とパッテリーを節約します。
現在の同期間隔: 2 時間ごと
✓ 常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする
ダウンロードするメールの期間
過去 3 か月間 ~
この名前を使用してメッセージを送信
CCNet_太郎
同期オプション
メール
オン
メールボックスの詳細設定 受信および送信メール サーバーの情報
完了キャンセル

[6] 受信/送信メールサーバの設定画面が開きます。同期設定が確認できるようになります。

アカウントの設定	×	
@me	e.ccnw.ne.jp の同期設定	
新しいメールをダウンロードする頻度		
使用状況に応じて	~	
1 日に大量のメールを受け取っている ^は チェックしない場合でも、状況に応じて とパッテリーを節約します。	易合でも、数日に一度しかアカウントを 同期設定を変更して、デ−タ通信量	
現在の同期間隔: 2 時間ごと		
🗸 常にメッセージ全体とインターネッ	ト画像をダウンロードする	
ダウンロードするメールの期間		
過去3か月間	~	
この名前を使用してメッセージを送信		
CCNet_太郎		
同期オプション メール オ ン		
受信メール サーバー		
secure.ccnw.ne.jp:995:1	×	
送信 (SMTP) メール サーバー		
secure.ccnw.ne.jp:465:1		
✓ 送信サ−パ−は認証が必要		
✔ メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う		
✓ 受信メールに SSL を使う		
✓ 送信メールに SSL を使う		

- 1.3 メールアドレス変更後の設定変更
 - [1] 不要になったメールアドレス変更前のアカウントを削除します。

受信トレイ - @me.ccnw.ne		– 🗆 X
	検索 の	
+ メールの新規作成	受信トレイ	すべて 🗸
ペ アカウント		
@me @me.ccn		
□ フォルダー		
受信トレイ		
その他		
	ここに表示するアイテムはまだありま	せん
- Charles		
スマートフォンでメールを受信		
⊠		

[1-2] [アカウントの管理]をクリックします。

受信トレイ - @me.ccnw.ne		- 🗆 X
≡	検索	設定
+ メールの新規作成	受信トレイ	アカウントの管理
		個人用設定
ペ アカウント		自動応答
@me @me.ccn		優先受信トレイ
		メッセージー覧
□ フォルター •		閲覧ウィンドウ
受信トレイ		署名
その他		既定のフォント
		通知
	ここに表示す	メール セキュリティ
Contraction of the		新機能
		Android および iOS 用 Outlook
□ スマートフォンでメールを受信 ●		ヘルプ
⊠ <u>a</u> ²		トラスト センター

[1-3] 削除するアカウントをクリックします。



[1-4] アカウントの設定画面が開きます。

[アカウントの削除]をクリックします。

[1-5] [削除]ボタンをクリックします。

アカウントの設定	
このアカウントを削除しますか?	
@me.ccnw.ne.jp	
このアカウントを削除すると、このアカウントに関連付けられているすべてのコ ンテンツがこのデバイスから削除されます。	
続行しますか?	
削除キャンセル	

[2] 「<u>1.1 POP メールアドレスの設定</u>」と同じ手順で、新しいメールアドレスでアカウントを追加しま す。

- 1.4 メールパスワード変更後の設定変更
 - [1] 💮 をクリックします。

受信トレイ - @me.ccnw.ne		– 🗆 X
	検索	Ç ≫≣
+ メールの新規作成	受信トレイ	すべて 🗸
ዶ アカウント		
@me @me.ccn		
🗅 フォルダー		
受信トレイ		
その他		
	ここに表示するアイテムはまだありません	v
[] スマートフォンでメールを受信		
⊠ i		

[2] [アカウントの管理]をクリックします。

受信トレイ - @me.ccnw.ne		- O X
≡	検索	設定
+ メールの新規作成	受信トレイ	アカウントの管理
		個人用設定
○ ペ アカウント		自動応答
@me @me.ccn		優先受信トレイ
		メッセージー覧
□ フォルダー		閲覧ウィンドウ
受信トレイ		署名
その他		既定のフォント
		通知
	ここに表示す	メール セキュリティ
and the second second		新機能
		Android および iOS 用 Outlook
「」、スマートフォンでメールを受信		ヘルプ
⊠ <u>8</u> ° ♦ ∰		トラスト センター

[3] 確認したいアカウントをクリックします。



[4] 新しいパスワードを入力し、[保存]ボタンをクリックします。

アカウントの設定	×	
@me 設定	e.ccnw.ne.jp アカウントの	
@me.co	cnw.ne.jp	
ユーザー名		
aa		
パスワード		
•••••	Ô	
アカウント名		
@me.ccnw.ne.jp		
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオプションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。		
保存	キャンセル	

1.5 サーバーにメールを残さない設定

Windows11 メールではサーバーにメッセージを残さない設定はできません。

- 1.6 サブミッションポートの確認・変更
 - [1] 「<u>1.2 サーバ設定の確認・変更</u>」の手順で、以下の画面を表示します。 以下の場合、サブミッションポートの設定がされていることになります。
 - ① 送信(SMTP)サーバーにポート番号[587]が設定されている。
 - ② [送信サーバーは認証が必要]にチェックが入っている。
 - ③ [メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う]にチェックが入っている。

アカウントの設定 ×
@me ccnw pe in の同期設定
新しいメールをダウンロードする頻度
使用状況に応じて ~
」 1 日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントを チェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量 とパッテリーを節約します。
現在の同期間隔: 2 時間ごと
✓ 常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする
ダウンロードするメールの期間
過去 3 か月間 ~
この名前を使用してメッセージを送信
CCNet_太郎
同期オプション
メール
() オン
受信メール サーバー
pop.meccnw.ne.jp:110
送信 (SMTP) メール サーバー
secure.ccnw.ne.jp:587 2
✓ 送信サーバーは認証が必要 (3)
✔ メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う ①
受信メールに SSL を使う
─ 送信メールに SSL を使う
完了キャンセル

[2] 以下の通り設定し、[完了]ボタンをクリックします。

アカウントの設定 メ
@me.ccnw.ne.jp の同期設定
新しいメールをダウンロードする頻度
使用状況に応じて ~
1 日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントを チェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量 とパッテリーを節約します。
現在の同期間隔: 2 時間ごと
✓ 常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする
ダウンロードするメールの期間
過去 3 か月間 ~
この名前を使用してメッセージを送信
CCNet_太郎
同期オプション
x-1/
Δ λ 2
受信メール サーバー
secure.ccnw.ne.jp:995 (1) ×
送信 (SMTP) メール サーバー
secure.ccnw.ne.jp:465 3
✓ 送信サ−バ−は認証が必要
✓ メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う 2
✓ 受信メールに SSL を使う
✓ 送信メールに SSL を使う
完了キャンセル

1	受信メールサーバー	[secure.ccnw.ne.jp:995]を入力して下さい
2	メールの送信(SMTP)サーバー	[secure.ccnw.ne.jp:465]を入力して下さい
3	各チェック項目	 ☑送信サーバーには、認証が必要です。 ☑送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する ☑受信メールには SSL が必要 ☑送信メールには SSL が必要

2 IMAP 系の設定

- 2.1 IMAP メールアドレスの設定
 - [1] Windows11 メールを起動します。

スタート 📘 をクリックし、[メール]をクリックします。



[2] メールが立ち上がります。



JL-X		– 🗆 X
	検索	C∑ >∭
+ メールの新規作成		すべて 🗸
Ջ アカウント		
And the second		
and the second se		
A CONTRACTOR		

17 / 26

[3] [アカウントの管理]をクリックします。

メール		– 🗆 X
	検索	設定
+ メールの新規作成		アカウントの管理
		個人用設定
Ջ アカウント		自動応答
		優先受信トレイ
		メッセージー覧
		閲覧ウィンドウ
and the second		署名
		既定のフォント
		通知
		メール セキュリティ
A CONTRACTOR		新機能
		Android および iOS 用 Outlook
「」 スマートフォンでメールを受信 		ヘルプ
⊠ <u>a</u> ² ≪ ⊗		トラスト センター

[4] [+ アカウントの追加]をクリックします。

Х-J		– 🗆 ×
	検索アカウントの管理	
+ メールの新規作成		設定を編集するアカウントを選びます。
ጽ ምክታント	② 受信トレイのリンク	
		十 アカウントの追加
and and		
Philes State		
and the second		
The second second		

[5] アカウントの追加画面が表示されます。

[詳細設定]をクリックします。

アカウントの	の追加	×
	Outlook.com Outlook.com、Live.com、Hotmail、MSN	
0	Office 365 Office 365、Exchange	
G	Google	
\square	iCloud	
\square	その他のアカウント POP、IMAP	
⋫	詳細設定	

[6] 詳細設定のアカウントの種類が表示されます。

[インターネット メール]をクリックします。

アカウントの追加	×
詳細設定 セットアップするアカウントの種類を選択します。不明な場合は、サービス フ ロバイダーに確認してください。	Ĵ
Exchange ActiveSync Exchange、および Exchange ActiveSync を使用するその他のアカウントが合まれま す。	
インターネット メール POP または IMAP アカウントを使用すると、Web ブラウザーでメールを表示できます。	
X +r	ンセル

[7] アカウントの設定を行います。

以下の通り入力し、最後に[サインイン]ボタンをクリックします。

アカウントの追加 ×
インターネット メール アカウント メール アドレス
@me.ccnw.ne.jp (8)
ユーザー名
aa 🔽 🔿
例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc
パスワード
6
アカウント名 のme convine in 下
この名前を使用してメッセーンを达信 CCNet_太郎 4
imap.ccnw.ne.jp:993
IMAP4 (2)
メールの送信 (SMTP) サーバー
imap.ccnw.ne.jp:465 1
✓ 送信サーバーには、認証が必要です
✓ 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する (9)
✓ 受信メールには SSL が必要
✓ 送信メールには SSL が必要
✓ サインイン × キャンセル

1	メールアドレス	「電子メールアドレス」を入力してください
2	ユーザー名	「アカウント ID」を入力してください
3	パスワード	「パスワード」を入力してください
4	アカウント名	このアカウントの管理用の名前を入力してください
(5)	この名前を使用してメッセージ	送信相手に表示したい名前を入力してください。
	を送信	
6	受信メールサーバー	[imap.ccnw.ne.jp:993]を入力してください
\bigcirc	アカウントの種類	[IMAP4]を選択してください
8	メールの送信(SMTP)サーバー	[imap.ccnw.ne.jp:465]を入力してください
9	各チェック項目	☑送信サーバーには、認証が必要です。
		☑送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する
		☑受信メールには SSL が必要
		☑送信メールには SSL が必要

20 / 26

[8] [完了]ボタンをクリックします。

アカウントの追加	×
すべて完了しました。 アカウントは正常にセットアップされました。	nejp
スマートフォンでの Outlook でメールがさらに便利に 任意のメール アカウントに接続して、外出 先で職場や個人の予定表にアクセスでき ます。無料でご利用いただけます。	
	✓ 完了

- 2.2 サーバ設定の確認・変更
 - [1] 「1.2 サーバ設定の確認・変更」の手順と同様です。
- 2.3 POP 設定からの設定変更
 - [1] POP 形式のアカウントを削除します。
 - ※ 削除したアカウントは元に戻せませんので、よく確認のうえ削除してください。 POP 形式で受信したメールが参照できなくなります。
 - [1-1] 🐼 をクリックします。



21 / 26

[1-2] [アカウントの管理]をクリックします。

受信トレイ - @me.ccnw.ne	– 🗆 X	
≡	検索	設定
+ メールの新規作成	受信トレイ	アカウントの管理
		個人用設定
○ アカウント		自動応答
@me @me.ccn		優先受信トレイ
		メッセージー覧
□ フォルター •		閲覧ウィンドウ
受信トレイ		署名
その他		既定のフォント
		通知
	ここに表示す	メール セキュリティ
And in the other distances of the		新機能
		Android および iOS 用 Outlook
スマートフォンでメールを受信		ヘルプ
⊠ <u>k</u> ≪ &		トラスト センター

[1-3] 削除するアカウントをクリックします。

受信トレイ - @me.ccnw.ne		- 0 X
	検索	< アカウントの管理
+ メールの新規作成	受信トレイ	設定を編集するアカウントを選びます。
ጸ ፖክታント		@me.ccnw.ne.jp @me.ccnw.ne.jp
@me @me.ccn		② 受信トレイのリンク
🗋 フォルダー		
受信トレイ		一 アカウノトの追加
その他		
And States of Concession, Name		
	ここに表示す	ţ
and the second second		
スマートフォンでメールを受信		

[1-4] アカウントの設定画面が開きます。

[アカウントの削除]をクリックします。

アカウントの設定	×	
@me.ccnw.ne.jp アカウ: 設定	ントの	
@me.ccnw.ne.jp		
ユーザー名		
aa		
パスワード		

アカウント名		
@me.ccnw.ne.jp		
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオプションです。		
アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。		
ルち ちいわ り		
1本1子 キャンセル		

[1-5] [削除]ボタンをクリックします。



- [2] 「2.1 IMAP メールアドレスの設定」と同じ手順で、IMAP のアカウントを追加します。
- 2.4 メールアドレス変更後の設定変更
 - [1] 不要になったメールアドレス変更前のアカウントを削除します。
 - ※ 削除したアカウントは元に戻せませんので、よく確認のうえ削除してください。

[1-1] 🐼 をクリックします。

受信トレイ - @me.ccnw.ne		- 0 X
	検索	Q (⊒
+ メールの新規作成	受信トレイ	すべて 🗸
Ջ ፖカウント		
@me @me.ccn		
□ フォルダー		
受信トレイ		
その他		
A CONTRACTOR OF		
	ここに表示するアイテムはま	だありません
And Distances		
[] スマートフォンでメールを受信		

[1-2] [アカウントの管理]をクリックします。

受信トレイ - @me.ccnw.ne		- • ×
≡	検索	設定
+ メールの新規作成	受信トレイ	アカウントの管理
		個人用設定
○ アカウント		自動応答
@me @me.ccn		優先受信トレイ
		メッセージー覧
□ フォルダー •		閲覧ウィンドウ
受信トレイ		署名
その他		既定のフォント
		通知
	ここに表示す	メール セキュリティ
Contraction of the local division of the loc		新機能
		Android および iOS 用 Outlook
スマートフォンでメールを受信		ヘルプ
⊠ <u>⊯</u> ∧ ² ♥ ⊗		トラスト センター

[1-3] 削除するアカウントをクリックします。



[1-4] アカウントの設定画面が開きます。

[アカウントの削除]をクリックします。

アカウントの設定	×	
@me.ccnw.ne.jp アカウントの 設定		
@me.ccn	w.ne.jp	
ユーザー名		
aa		
パスワード		
•••••	•	
アカウント名		
@me.ccnw.ne.jp		
メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオプションです。		
アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。		
保存	キャンセル	

アカウントの設定	×
このアカウントを削除しますか?	
@me.ccnw.ne.jp	
このアカウントを削除すると、このアカウントに関連付けられているすべてのコ ンテンツがこのデバイスから削除されます。	
統行しますか?	
削除 キャンセル	

- [2] <u>2.1 IMAP メールアドレスの設定</u>」と同じ手順で、新しいメールアドレスでアカウントを追加しま す。
- 2.5 メールパスワード変更後の設定変更
 - [1] 「1.4 メールパスワード変更後の設定変更」と同じ手順で変更してください。